Управление Учетными записями windows

Очень часто возникают ситуации, когда при наличии нескольких пользователей на одном устройстве, необходимо изменить учетную запись для того, чтобы установить или снять определенные полномочия (права). В зависимости от полномочий, пользователю предоставляется определенный набор функционала. К примеру, если пользователь будет входить в группу «Пользователи», то его возможности будут ограничиваться на работе с некоторыми типами файлов.

Кроме того, обычный пользователь не сможет полноправно воспользоваться командной строкой, удалить системные файлы и программы, а также выполнить действия, которые могут отрицательно повлиять на работу устройства..

Стоит заметить, что при помощи администрирования, можно регулировать полномочия для всех групп пользователей, но для этого необходимо иметь учетную запись с правами администратора. Тем не менее, даже на этапе наличия многолетних знаний и прав администратора, пользователь может не понять, как изменить права для учетной записи пользователя.


Как изменить права пользователя на Windows 10

Существуют различные программы и утилиты, которые позволяют изменить права пользователя. Но, мы не будем прибегать к сторонним помощникам, а воспользуемся стандартными способами, так как это легче, удобнее и безопаснее.


Способ №1· Использование утилиты «Учетные записи пользователей»

Пожалуй, самый популярный и стандартный способ для всех пользователей? Потому что простой в выполнении и не требует от пользователей набора команд.


• Откройте Меню «пуск», а затем нажмите на кнопку «Все приложения»




После этого отыщите и разверните папку **«Служебные — Windows»**, а затем нажмите на утилиту **«Панель управления»**.



• В окне панели управления, укажите в разделе «Просмотр» - «Категория», после чего кликните по надписи «Изменение типа учетной записи».



• Теперь кликните по учетной записи для которой необходимо изменить права ·




• В новом окне нажмите на кнопку **«Изменение типа учетной** записи»




• После этого укажите маркер на **«Администратор»** и нажмите на кнопку **«Изменение типа учетной записи»** • Если в вашем случае

необходимо снять права администратора с учетной записи, то укажите маркер на **«Стандартная»**.



Данный способ также является популярным, как в случае с первым способ. Тем не менее, здесь необходимо прибегнуть к более сложным манипуляциям.

• Откройте Меню «пуск», а затем нажмите на кнопку «Параметры» Для быстрого вызова окна «Параметры», воспользуйтесь сочетанием клавиш Windows +1.



• В новом окне кликните по разделу **«Учетные записи»**·





Система

Экран, уведомления, приложения; питание



Устройства

Bluetooth, принтеры, мышь



Сеть и Интернет

Wi-Fi, режим "в самолете", VPN



Персонализация

Фон, блокировка экрана, цвета



Учетные записи


Ваша учетная запись, настройки синхронизации,



Время и язык

Речь, регион, дата


• Теперь перейдите на вкладку **«Семья и другие пользователи»** ·




Аватар




• Кликните по учетной записи пользователя для которой вы хотите изменить права. Появится всплывающее меню, нажмите на кнопку «Изменить тип учетной записи».



• В новом окне, укажите **«Администратор»**, а затем нажмите на кнопку **«ОК»** • Если вы хотите снять полномочия администратора с учетной записи, то выберите **«Стандартный пользователь»** •




В результате этих действий, вы сможете заметить надпись **«Администратор»** возле учетной записи Это означает, что теперь учетная запись имеет права администратора.




Способ №3· При помощи командной строки *(cmd)*

Этот способ гораздо сложнее, по сравнению с предыдущими Если вы новичок и не имеет опыта работы с командной строкой, то воспользуйтесь более простыми способами, которые описаны выше ·

• Запустите командную строку от имени администратора, для этого откройте Меню «пуск», а затем нажмите на кнопку «Все приложения».



• После этого отыщите и разверните папку **«Служебные — Windows»**, а затем нажмите правой кнопкой мыши на утилиту **«Командная строка»**. Во всплывающем меню выберите пункт **«Запуск от имени администратора»**.




- В командной строке вам необходимо ввести команду, которая позволяет добавить пользователя в группу администраторов.
 - Для русскоязычных Windows net localgroup Администраторы Имя пользователя /add
 - Для англоязычных Windows net localgroup Administrators
 Имя пользователя /add

```
Администратор: Командная строка — X

Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2015 г. Все права защищены.

C:\Windows\system32>net localgroup Администраторы Екатерина /add
```


• После набора команды, нажмите на кнопку *Enter*· В результате этого вы увидите уведомление о том, что команда выполнена успешно. На этом закрывайте командную строку.




Способ №4· Использование оснастки «Локальные пользователи и группы»

Благодаря этому способу, вы можете легко управлять группами прав для всех учетных записей *Windows*. Несомненно, данный способ требует определенных навыков и знаний, но если прислушиваться к инструкциям ниже, то справиться даже новичок.


• Запустите командную строку, для этого нажмите на сочетание клавиш *Windows +R*• В окне командной строки введите команду *lusrmgr·msc* и нажмите на кнопку *«ОК»*•




• В окне **«Локальные пользователи и группы»** кликните по папке **«Пользователи»**·




• Теперь нажмите правой кнопкой мыши по учетной записи для которой необходимо изменить права. Во всплывающем меню нажмите на кнопку «Свойства».




В окне свойств, перейдите на вкладку **«Членство в группах»**, а затем нажмите на кнопку **«Добавить...»**.



• В окне групп, впишите **«Администраторы»**, либо **«Adminstrators»** (в некоторых случаях), а затем нажмите на кнопку **«ОК»**.



• После этого нажмите на группу **«Пользователи»**, а затем кликните по кнопке **«Удалить»**·



• Теперь учетная запись имеет полноценные права администратора · Для сохранения всех изменений, нажмите на кнопку **«Применить»** и **«ОК»** ·

